

Guida configurazione caselle di posta su Outlook 2007

Aprite **Outlook**.

Una volta aperto il programma andare nel menù **Strumenti → Impostazioni Account...**



Una volta entrati appare questa schermata. Selezionate il vostro account e-mail e cliccate su **Cambia...**

Impostazioni accou	nt	X
Account di por È possibile ag	sta elettronica ggiungere o rimuovere un account o selezionare un account e modificarne le impostazioni.	
Posta elettronica	File di dati Feed RSS Elenchi SharePoint Calendari Internet Calendari pubblicati	Rubriche
🧟 Nuovo 🕉	🕆 Correggi 😭 Cambia 🗇 Imposta come predefinito 🗙 Rimuovi 👚 🛎	
Nome	Тіро	
nome@domi	nio.xyz POP/SMTP (invia da questo account per imposta	zione
Con l'account di po Cambia cartella	osta elettronica selezionato i nuovi messaggi vengono recapitati nella posizione seguente: Cartelle personali\Posta in arrivo nel file di dati C:\Users\Administrator\\Wicrosoft\Outlook\Outlook1.pst	
		Chiudi



Vi apparirà una schermata con tutte le informazioni del vostro account. A questo punto cliccate su **Altre Impostazioni ...**

Tutte le seguenti impostazi	ioni sono necessarie per il funzion	amento dell'account di posta elettronica.
informazioni utente		Prova impostazioni account
lome:	Tuo nome	Dopo aver immesso le informazioni richieste, è
ndirizzo posta elettronica:	nome@dominio.xyz	basso. È necessaria la connessione di rete.
informazioni server		
ipo account:	POP3	Prova impostazioni account
erver posta in arrivo:	mail.dominio.xyz	
erver posta in uscita (SMTP):	mail.dominio.xyz	
informazioni accesso		
lome utente:	Tuo nome	
Password:	********	
VM	emorizza password	
Richiedi accesso con autenti (SPA)	cazione password di protezione	Altre impostazioni

Andate sul folder "Server della posta in uscita" e spuntate **"Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione" e "Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo".**

I	mpostazioni posta elettronica Internet						
	Generale Server della posta in uscita Connessione Impostazioni avanzate						
	Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione						
Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo							
l	Crecedi con						
l	Nome utente:						
	Password:						
	V Memorizza password						
	Richiedi autenticazione password di protezione (SPA)						
	Accedi al server della posta in arrivo prima di inviare i messaggi						
l							
l							
	OK Annulla						



Via Granarolo, 175/3 48018 Faenza (RA) tel. 0546 668221 fax 0546 686245 p.iva e c.f.: 02031770395 www.progettoaroma.com

Cliccate su **OK**, poi **Indietro**, **Annulla** ed infine **Chiudi** per ritornare alla schermata iniziale.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi ai nostri recapiti aziendali.

Lo Staff di Progetto Aroma