

## Guida configurazione caselle di posta su Outlook 2013-2016

## Aprite **Outlook**.

Una volta aperto il programma andare nel menù File  $\rightarrow$  Informazioni  $\rightarrow$  Impostazioni Account



Una volta entrati appare questa schermata. Selezionate il vostro account e-mail e cliccate su **Cambia...** 

Impostazioni acco	unt
Account di po È possibile a	osta elettronica aggiungere o rimuovere un account o selezionare un account e modificarne le impostazioni.
Posta elettronica	File di dati   Feed RSS   Elenchi SharePoint   Calendari Internet   Calendari pubblicati   Rubriche
Nuovo	🔁 Correggi 🚰 Cambia 🔗 Imposta come predefinito 🗙 Rimuovi 🔹 🛡
Nome	Тіро
mail@tuod	ominio.xyz POP/SMTP (invia da questo account per impostazione
Con l'account di p	osta elettronica selezionato i nuovi messaggi vengono recapitati nella posizione seguente:
Cambia cartella	Cartelle personali\Posta in arrivo
	nel file di dati C: {Users \Administrator \ {Microsoft \Outlook \Outlook 1.pst
	Chiudi



Vi apparirà una schermata con tutte le informazioni del vostro account. A questo punto cliccate su **Altre Impostazioni ...** 

Tutte le seguenti impostazi	tioni sono necessarie per il funzion	amento dell'account di posta elettronica.
Informazioni utente		Prova impostazioni account
Nome:	Tuo nome	Dopo aver immesso le informazioni richieste, è
indirizzo posta elettronica:	nome@dominio.xyz	consigliabile provare l'account scegliendo il puisante in basso. È necessaria la connessione di rete.
Informazioni server		
lipo account:	POP3	Prova impostazioni account
Server posta in arrivo:	mail.dominio.xyz	
Server posta in uscita (SMTP):	mail.dominio.xyz	
Informazioni accesso		
Nome utente:	Tuo nome	
Password:	*******	
VM	emorizza password	
Richiedi accesso con autenti (SPA)	cazione password di protezione	Altre impostazioni

Andate sulla voce "Server della posta in uscita" e spuntate "Il server della posta in uscita (SMTP) richiede l'autenticazione" e "Utilizza le stesse impostazioni del server della posta in arrivo".

Conoralo	Server della	nosta in uscita	Connorsiono	
Generale		postannascita	Connessione	impostazioni avarizate
Il serv	ver della posta	in uscita (SMTP)	) richiede l'auter	nticazione
	tilizza le stesse	e impostazioni de	l server della po	osta in arrivo
	ccedi con			
N	lome utente:			
P	assword:			
		✓ Memorizza pa	assword	
	Richiedi aut	enticazione passi	word di protezio	ne (SPA)
A	ccedi al server	della posta in ar		
		ucia posta in ai	rivo prima di inv	/iare i messaggi
		ucia posta in ai	rivo prima di inv	/iare i messaggi
			rivo prima di inv	viare i messaggi
			rivo prima di inv	viare i messaggi
		uella posta in ai	rivo prima di inv	viare i messaggi
			rivo prima di inv	viare i messaggi
			rivo prima di in	riare i messaggi
			rivo prima di inv	riare i messaggi
			rivo prima di inv	viare i messaggi



Via Granarolo, 175/3 48018 Faenza (RA) tel. 0546 668221 fax 0546 686245 p.iva e c.f.: 02031770395 www.progettoaroma.com

Cliccate su **OK**, poi **Avanti** ed infine **Chiudi** per ritornare alla schermata iniziale.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi ai nostri recapiti aziendali.

Lo Staff di Progetto Aroma