

Guida configurazione caselle di posta su Windows Mail

Aprite **Windows Mail**.

Una volta aperto il programma andare nel menù **Strumenti** (1) \rightarrow **Account** (2)

Strument Azioni Guida	
Sinanizza	•
Sincronizza tutti gli account di posta elettr	ronica F5
Sincronizza tutto	Ctrl+F5
Regole messaggi	•
Gestisci newsgroup	Ctrl+W
Gestisci feed	
Account 2	
Opzioni per la protezione.	
Opzioni	

Selezionate il vostro account e-mail (1) e cliccate su **Proprietà** (2) a destra

Posta	• Anni mni
predefinite)	
News 1	^ <u>H</u> imuov
Microsoft Communities (Account	Propriet
	Predefini
Directory contatti	Importa.
	Esporta



Vi apparirà una schermata con tutte le informazioni del vostro account.

Cliccate sul folder **Server**. A questo punto verifica che sia spuntata la flag su **Server della posta in uscita** → **Autenticazione del server necessaria** (1). Poi clicca su **Impostazioni** (2).

Protezione	Impostazioni avanzate	
Generale	Server	Connessione
Informazioni sul server —		
Il server della posta in an	rivo è POP3	
Posta in arrivo (POP3):	mail.dominio.	xyz
Posta in uscita (SMTP):	mail.dominio.	xyz
Server della posta in arrivo		
Nome utente posta elettronica:	nome@dominio.xyz	
Password:	••••	
	🔽 Memorizza p	bassword
Accesso tramite autentic	azione non critt	ografata
Accesso mediante auten	ticazione tramite	e password di protezione
Accesso tramite POP aut	tenticato (APOF	?)
Server della posta in uscita		
		[]
Autenticazione dei ser	ver necessana	Impostazioni
x 1		2



Vi si aprirà una finestra "Server della posta in uscita". Verificate che sia selezionata la voce **Usa le stesse impostazioni**

Verificate che sia selezionata la voce **Usa le stesse impostazioni del server della posta in arrivo** (1) e cliccate **OK** (2).

nformazioni di accesso	, —			
Q Usa le stesse impo	ostazioni (del server de	ella posta	in arrivo
Accesso tramite				
Nome account:				
Password:				
	Men	iorizza pass	word	
Accesso mediante	autentic	azione trami	te passw	ord di protezio

Una volta tornati nella schermata **Proprietà** selezionate il folder **Impostazioni Avanzate** e controllate che le porte dei due server siano 25 per il Server di Posta in Uscita (SMTP) e 110 per il Server di Posta in Entrata (POP3). Alla fine cliccate **OK**.

A REAL PROPERTY OF A REAL PROPER	Server	Connessione		
Protezione	Impos	Impostazioni avanzate		
lumeri di porta del ser	ver			
Posta in uscita (SM	TP): 25	Predefinito		
Il server necessi	ta di una connessione	e protetta (SSL)		
Posta in arrivo (POF	P3): 110			
I server necessi	ta di una connession	e protetta (SSL)		
imeout del server -				
Min -0	Max 1 mi	nuto		
vio				
Dividi messaggi	superiori a	кв		
lecapito				
lecapito V Conserva una co	opia dei messaggi sul	server		
Rimuovi dal se	opia dei messaggi sul erver dopo 5 🚔	server giomi		
Recapito Conserva una c Rimuovi dal s Rimuovi dal s	opia dei messaggi sul erver dopo 5 🚖 erver dopo l'eliminazio	server giomi one da Posta eliminati		



Via Granarolo, 175/3 48018 Faenza (RA) tel. 0546 668221 fax 0546 686245 p.iva e c.f.: 02031770395 www.progettoaroma.com

Una volta ritornati alla schermata **Account** cliccate **Chiudi**.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi ai nostri recapiti aziendali.

Lo Staff di Progetto Aroma